

Adresa poštovního serveru a podporované protokoly

Poštovní server areálu Suchdol má adresu **exchange2010.asuch.cas.cz** (starý server **xmail.asuch.cas.cz**). Nejjednodušší způsob, jak se připojit ke své schránce je přes HTTP protokol pomocí WWW prohlížeče na adrese <https://mail.asuch.cas.cz>. Další podporované protokoly jsou **POP3** a **IMAP** (oba přes SSL) a vlastní protokol **MS Exchange** (pouze MS Outlook). Jako poštovní klienty doporučuji používat **Microsoft Outlook** (služba MS Exchange Server).

Jednotlivé protokoly se liší schopnostmi, které nabízejí.

POP3 ve svém výchozím nastavení ve většině klientů stahuje ze serveru kompletní zprávy a stažené zprávy na serveru odstraňuje.

IMAP nejprve stáhne a zobrazí pouze hlavičky zpráv, takže například můžete smazat nevyžádanou poštu aniž byste jí museli nejprve stáhnout.

To je výhodné zejména při pomalém připojení k internetu např. přes modem. IMAP také nechává zprávy ve schránce na serveru, pokud je explicitně nesmažete.

Typické použití obou protokolů je pro přístup k vaší schránce přes internet, pokud jste mimo síť areálu Suchdol.

Narozdíl od protokolů **POP3** a **IMAP** umožňuje protokol služby **MS Exchange** využívat všechny schopnosti serveru MS Exchange, jako například automatické odpovědi na zprávy v nepřítomnosti nebo přístup k veřejným složkám. Zde je popsána [konfigurace Microsoft Outlooku](#) pro připojení k poštovnímu serveru areálu Suchdol.

Outlook 2010 v kombinaci s Exchange 2010 lze též používat i mimo areál v Suchdole, viz [postup pro nastavení Outlooku 2010 s funkcí "Outlook vždy a všude"](#).

Připojení přes webové rozhraní <https://mail.asuch.cas.cz> poskytuje všechny základní funkce pro práci s poštou. Kromě toho umožňuje také například nastavit automatické odpovědi na zprávy v nepřítomnosti nebo změnit přístupové heslo.

From:
<https://navody.asuch.cas.cz/> -

Permanent link:
https://navody.asuch.cas.cz/doku.php/adresa_postovniho_serveru_a_podporovane_protokoly?rev=1344209752

Last update: 2012/08/05 23:35

