

Diskové pole SYNOLOGY (disk R:)

Disk R: je nový datový prostor pro zaměstnance ÚCHP, ÚEB, GEO, TC v areálu ASUCH i mimo něj. Jedná se o síťový disk s kapacitou až 50 GB. Ve výjimečných případech lze kapacitu mírně navýšit.

Mapování disku R:

- **Windows v doméně ASUCH:** disk se mapuje automaticky, není potřeba nic nastavovat.
- **Windows mimo doménu ASUCH:**
 - Připojit síťovou jednotku
 - vybrat písmeno disku:
 - vyplnit cestu: \\ds.asuch.cas.cz\home
 - zaškrtnout checkbox → znovu připojit při přihlášení
 - zaškrtnout checkbox → připojit pomocí jiných pověření, kde vyplníte svoje přihlašovací údaje do domény ASUCH
- **Mac OSX:** je potřeba disk namapovat ručně přes Finder, v horní liště vybrat nabídku Go → Connect to Server. Zde je potřeba vyplnit cestu: **afp:ds.asuch.cas.cz a vyplnit přihlašovací údaje do domény ASUCH** * **Linux: je potřeba disk namapovat ručně, vyplnit cestu: smb:ds.asuch.cas.cz a vyplnit přihlašovací údaje do domény ASUCH**

Kvóty diskového prostoru

- Kvóty diskového prostoru jsou omezení, kolik dat lze zapsat jedním uživatelem.
 - **Soft limit** (lze lehce překročit): 50GB
 - **Hard limit** (nelze překročit): 51GB

Omezení počtu souborů

- Diskový prostor je též omezen počtem zapsaných souborů.
 - **Soft limit:** 500 000 souborů
 - **Hard limit:** 600 000 souborů

Synology Cloud Station

Je software (klient) od společnosti Synology k synchronizaci (záloze) souborů z vašeho počítače na diskové pole, tedy na váš síťový disk R: nebo na více diskových polí. Tento software umožňuje rozdílové zálohy datových souborů a vlastně tak vytváří automatický zálohovací systém pokud je klient spuštěn.

Na požádání vám tento systém zprovozníme.

From:
<https://navody.asuch.cas.cz/> -

Permanent link:
https://navody.asuch.cas.cz/doku.php/diskove_pole_synology_disk_r?rev=1416811326

Last update: **2014/11/24 06:42**

