

Diskové pole SYNOLOGY (disk P:)

Disk P: je nový datový prostor pro zaměstnance ÚCHP, ÚEB, GEO, TC v areálu ASUCH i mimo něj. Jedná se o síťový disk s kapacitou až 100 GB pro každého uživatele. Ve výjimečných případech lze kapacitu mírně navýšit.

Součástí úložiště je řada dalších služeb, které uživatelé znají od jiných poskytovatelů (Dropbox, CESNET ownCloud):

pro přístup z internetu je k dispozici webová rozhraní na adrese <http://ds.asuch.cas.cz> (přihlašte se svým účtem v doméně ASUCH) po přihlášení se dostanete do grafické rozhraní, kliknutím na tlačítko vlevo nahoře se zobrazí ikony aplikací (File Station - správa souborů, Text Editor, DSM Help), ve File Station můžete povolit sdílení jakéhokoli souboru nebo adresáře na internetu, (výhodné pro sdílení velkých souborů), najdete po označení souboru v Akce/Sdílení odkazu... na požádání lze aktivovat Synology Cloud službu, pak lze synchronizovat obsah úložiště s vybraným adresářem na PC a notebooku (s OS MAC OSX, Windows, Linux), mobilním klientovi (iPhone, iPad, Android). umožňuje udržovat historii až 15 verzí změněného souboru.

Mapování disku P:

- **Windows v doméně ASUCH:** disk se mapuje automaticky, není potřeba nic nastavovat.
- **Windows mimo doménu ASUCH:**
 - Připojit síťovou jednotku
 - vybrat písmeno disku:
 - vyplnit cestu: \\ds.asuch.cas.cz\home
 - zaškrtnout checkbox → znovu připojit při přihlášení
 - zaškrtnout checkbox → připojit pomocí jiných pověření, kde vyplníte svoje přihlašovací údaje do domény ASUCH
- **Mac OSX:** je potřeba disk namapovat ručně přes Finder, v horní liště vybrat nabídku Go → Connect to Server (Otevřít). Zde je potřeba vyplnit cestu: *afp://ds.asuch.cas.cz/home* a vyplnit přihlašovací údaje do domény ASUCH
- **Linux:** je potřeba disk namapovat ručně, vyplnit cestu: *smb://ds.asuch.cas.cz/home* a vyplnit přihlašovací údaje do domény ASUCH

Kvóty diskového prostoru

- Kvóty diskového prostoru jsou omezeny, kolik dat lze zapsat jedním uživatelem.
 - **Soft limit** (lze lehce překročit): 100GB
 - **Hard limit** (nelze překročit): 101GB

Omezení počtu souborů

- Diskový prostor je též omezen počtem zapsaných souborů.
 - **Soft limit:** 500 000 souborů
 - **Hard limit:** 600 000 souborů

Synology Cloud Station

Je software (klient) od společnosti Synology k synchronizaci (záloze) souborů z vašeho počítače na diskové pole, tedy na váš síťový disk R: nebo na více diskových polí. Tento software umožňuje rozdílové zálohy datový souborů a vlastně tak vytváří automatický zálohovací systém pokud je klient spuštěn.

Na požádání vám tento systém zprovozníme.

Postup pro nasdílení složky na disku P

1. Ve Windows si vytvořte na disku P složku.
2. Přihlašte se na <http://ds.asuch.cas.cz/> stejnými údaji jako ráno k počítači.
3. Klikněte na „File Station“.
4. Na složce klikněte pravým tlačítkem myši a z menu vyberte „Sdílet odkazy souborů“ (je to poslední položka).
5. V rámečku „Odkaz sdílení“ se nachází odkaz, který zkopírujete a pošlete lidem, kteří mají mít do složky přístup.
6. Potvrďte OK.
7. Zpátky ve Windows nahrajte do složky soubory a složky, které chcete sdílet.

V případě, že odkaz zapomenete, můžeme ho znovu získat stejným způsobem. Původní odkaz zůstane platný. Zrušení sdílení lze ve „File Station“ pomocí „Nástroje\Správce sdílených odkazů“ (nebo prostě složku smažte).

Technické informace

Podporované protokoly:

- CIFS (Windows, Samba)
- AFP (Mac OS X)
- NFSv4 (Unix, Linux)
- [WebDAVs](#) (secure port :5006)
- WWW klient: <http://ds.asuch.cas.cz>

From:
<https://navody.asuch.cas.cz/> -

Permanent link:
https://navody.asuch.cas.cz/doku.php/diskove_pole_synology_disk_r?rev=1462354540

Last update: **2016/05/04 09:35**

