

Postup konfigurace Exchange 2013

Obecný popis

Pošta v areálu Suchdol je založena na serveru Microsoft Exchange 2013, kde jsou uloženy uživatelské schránky.

Adresy a aliasy

- **cas2013.asuch.cas.cz** - hlavní adresa emailového serveru pro klienty,
- **mail2.asuch.cas.cz** - alias pro přístup webových klientů k serveru,
- **exchange2013.asuch.cas.cz** - alias pro nastavení klientů k serveru,

Výhody pro uživatele:

- Kapacita uživatelských schránek 4 GB,
- Možnost archivace e-mailů starších než 2 roky do archivu na serveru s kapacitou až 50 GB,
- Vymazané emaily se uchovávají na serveru ještě 14 dní po smazání,
- Možnost použití offline režimu i ve webovém prohlížeči (ne celá schránka)
- Možnost využívat komfortu v Outlook 2007/2010/2013 i na cestách, bez nutnosti spouštění VPN tunelu,
- plnohodnotné webové rozhraní pro většinu rozšířených prohlížečů jako Firefox, Chrome, Safari a Internet Explorer,
- vylepšená podpora pro mobilní zařízení jako tablety, mobilní telefony s operačními systémy iOS, Android, Windows 8.

Doporučená konfigurace

- Uživatelé s OS Windows a Microsoft Outlook 2007/2010/2013, případně jinými emailovými klienty podporujícími přímo MS Exchange, jako je např. Gnome Evolution nebo klienti v chytrých mobilech:
 1. Microsoft Exchange Server (nejlepší volba) nebo
 2. nejde-li z nějakého důvodu zvolit, pak viz následující bod:
- Uživatelé s jinými emailovými klienty (v OS Windows, Linux, **MacOS** X, UNIX, např. Mozilla Thunderbird), uživatelé emailových klientů v základních mobilních telefonech např. Nokia 6303:
 - IMAP4 pro příjem pošty a
 - SMTP pro odesílání.
 - `<html><table class=„inline“><tr><th>Protokol</th><th>Server</th><th>Zabezpečení</th><th>Port</th></tr>`

`<tr><td>IMAP4 </td><td> cas2013.asuch.cas.cz </td><td> SSL </td><td> 993</td></tr>`

SMTP	cas2013.asuch.cas.cz	TLS
587		

Konfigurace klientů

- [Nastavení MS Outlook](#)
- [Konfigurace SMTP \(odesílání pošty\) pro Mozillu Thunderbird](#)
- Konfigurace telefonu Nokia 6303:
 1. SMTP cas2013.asuch.cas.cz zabezpečený TLS port 587
 2. zadat 2× heslo pro příchozí a 2× pro odchozí poštu
 3. firemní návod viz str. 23 [nokia_6303_classic_ug_cs.pdf](#)

From:
<https://navody.asuch.cas.cz/> -

Permanent link:
https://navody.asuch.cas.cz/doku.php/konfigurace_exchange_2013?rev=1403062402

Last update: **2014/06/18 03:33**

