

# Postup konfigurace Exchange 2013

## Obecný popis

Pošta v areálu Suchdol je založena na serveru Microsoft Exchange 2013, kde jsou uloženy uživatelské schránky.

## Adresy a aliasy

- **mail.asuch.cas.cz** - hlavní adresa emailového serveru pro klienty,
- **mail2.asuch.cas.cz** - alias pro přístup webových klientů k serveru,

## Výhody pro uživatele:

- Kapacita uživatelských schránek 4 GB,
- Možnost archivace e-mailů starších než 2 roky do archivu na serveru s kapacitou až 50 GB,
- Vymazané emaily se uchovávají na serveru ještě 14 dní po smazání,
- Možnost použití offline režimu i ve webovém prohlížeči (ne celá schránka)
- Možnost využívat komfortu v Outlook 2007/2010/2013 i na cestách, bez nutnosti spouštění VPN tunelu,
- plnohodnotné webové rozhraní pro většinu rozšířených prohlížečů jako Firefox, Chrome, Safari a Internet Explorer,
- vylepšená podpora pro mobilní zařízení jako tablety, mobilní telefony s operačními systémy iOS, Android, Windows 8.

## Doporučená konfigurace

- Uživatelé s OS Windows a Microsoft Outlook 2007/2010/2013, případně jinými emailovými klienty podporujícími přímo MS Exchange, jako je např. Gnome Evolution nebo klienti v chytrých mobilech:
  1. Microsoft Exchange Server (nejlepší volba) nebo
  2. nejde-li z nějakého důvodu zvolit, pak viz následující bod:
- Uživatelé s jinými emailovými klienty (v OS Windows, Linux, **MacOS** X, UNIX, např. Mozilla Thunderbird), uživatelé emailových klientů v základních mobilních telefonech např. Nokia 6303:
  - IMAP4 pro příjem pošty a
  - SMTP pro odesílání.
  - `<html><table class=„inline“><tr><th>Protokol</th><th>Server</th><th>Zabezpečení</th><th>Port</th></tr>`

`<tr><td>IMAP4 </td><td> mail.asuch.cas.cz </td><td> SSL </td><td> 993</td></tr>`

`<tr><td>SMTP </td><td> mail.asuch.cas.cz </td><td> TLS`

</td><td> 587</td></tr></table></html>

## Konfigurace klientů

- [Nastavení MS Outlook](#)
- [Konfigurace SMTP \(odesílání pošty\) pro Mozillu Thunderbird](#)
- Konfigurace telefonu Nokia 6303:
  1. SMTP cas2013.asuch.cas.cz zabezpečený TLS port 587
  2. zadat 2× heslo pro příchozí a 2× pro odchozí poštu
  3. firemní návod viz str. 23 [nokia\\_6303\\_classic\\_ug\\_cs.pdf](#)

From:  
<https://navody.asuch.cas.cz/> -

Permanent link:  
[https://navody.asuch.cas.cz/doku.php/konfigurace\\_exchange\\_2013?rev=1407935840](https://navody.asuch.cas.cz/doku.php/konfigurace_exchange_2013?rev=1407935840)

Last update: **2014/08/13 13:17**

