

# Postup konfigurace Exchange 2019

## Obecný popis

Pošta v areálu Suchdol je založena na serveru Microsoft Exchange 2019, kde jsou uloženy uživatelské schránky.

## Adresy

- [mail.asuch.cas.cz](mailto:mail.asuch.cas.cz) - hlavní adresa emailového serveru

## Výhody pro uživatele:

- Kapacita uživatelských schránek 6 GB,
- Možnost archivace e-mailů starších než 2 roky do archivu na serveru s kapacitou až 50 GB,
- Vymazané emaily se uchovávají na serveru ještě 14 dní po smazání,
- Možnost použití offline režimu i ve webovém prohlížeči (ne celá schránka)
- Možnost využívat komfortu v Outlook 2010/2013/2016/2019 i na cestách, bez nutnosti spouštění VPN tunelu,
- plnohodnotné webové rozhraní pro většinu rozšířených prohlížečů jako Firefox, Chrome, Safari a Internet Explorer,
- vylepšená podpora pro mobilní zařízení jako tablety, mobilní telefony s operačními systémy iOS, Android, Windows.

## Doporučená konfigurace

- Uživatelé s OS Windows a Microsoft Outlook 2010/2013/2016, případně jinými emailovými klienty podporujícími přímo MS Exchange, jako je např. Gnome Evolution nebo klienti v chytrých mobilech:
  1. Microsoft Exchange Server (nejlepší volba) nebo
  2. nejde-li z nějakého důvodu zvolit, pak viz následující bod:
- Uživatelé s jinými emailovými klienty (v OS Windows, Linux, [MacOS X](#), UNIX, např. Mozilla Thunderbird), uživatelé emailových klientů v základních mobilních telefonech např. Nokia 6303:
  - IMAP4 pro příjem pošty a
  - SMTP pro odesílání.
  - | Protokol | Server            | Zabezpečení | Port |
|----------|-------------------|-------------|------|
| IMAP4    | mail.asuch.cas.cz | SSL         | 993  |
| SMTP     | mail.asuch.cas.cz | TLS         | 587  |

IMAP4	mail.asuch.cas.cz	SSL	993
-------	-------------------	-----	-----

SMTP	mail.asuch.cas.cz	TLS	587
------	-------------------	-----	-----

## Konfigurace klientů

- [Nastavení MS Outlook](#)
- [Konfigurace SMTP \(odesílání pošty\) pro Mozillu Thunderbird](#)
- Konfigurace telefonu Nokia 6303:
  1. SMTP mail.asuch.cas.cz zabezpečený TLS port 587
  2. zadat 2× heslo pro příchozí a 2× pro odchozí poštu
  3. firemní návod viz str. 23 [nokia\\_6303\\_classic\\_ug\\_cs.pdf](#)

From:  
<https://navody.asuch.cas.cz/> -

Permanent link:  
[https://navody.asuch.cas.cz/doku.php/konfigurace\\_exchange\\_2013?rev=1602047716](https://navody.asuch.cas.cz/doku.php/konfigurace_exchange_2013?rev=1602047716)

Last update: **2020/10/07 05:15**

