Jak namapovat (připojit) disky P: a S:

Pro počítače v areálu Suchdol, na kterých běží Windows a jsou připojeny do domény asuch.cas.cz, probíhá při přihlášení uživatele automatické namapování (připojení) disků P: a S:. Pro připojení těchto disků z počítače mimo areál Suchdol musíte mít zajištěno připojení pomocí VPN (Virtual Private Network). Jejich funkce je následující:

1. **Disk P:** - každý uživatel má k dispozici na serverovém diskovém poli vyhrazenou kapacitu 50 GB pro ukládání svých osobních dat, existuje k němu přístup z internetu a je určitým způsobem chráněn před přepsáním nebo smazáním.
    1. Tento diskový prostor lze u PC s Windows v areálu Suchdol najít v průzkumníku jako P:\.
    2. Pokud pracujete na PC doma nebo obecně s počítačem, který není začleněn správcem do domény asuch.cas.cz, disk P:\ se automaticky neobjeví po přihlášení do sítě. Můžete si jej však připojit ručně z průzkumníka (Nástroje/Mapování síťového disku…). V dialogu si zvolíte požadované písmeno **P:** a do řádku cesta: **`\\ds.asuch.cas.cz\home`**.
2. ***Bezpečnost dat***
    1. Data v adresáři jsou ve výchozím nastavení přístupná pouze jeho vlastníkovi (uživateli).
    2. Zabezpečený přístup k obsahu disku P: z internetu je k dispozici pomocí webového prohlížeče na adrese **`https://ds.asuch.cas.cz:5001`**
3. **Disk S:** - Sdílený prostor na serveru, kde naleznete hlavně instalační soubory k různému software (S:\Instalace). **Pozor!** Z podadresářů na disku S:\ lze pouze data číst, nelze zapisovat ani do svých osobních podadresářů.
4. Pokud pracujete na PC doma nebo obecně s počítačem, který není začleněn správcem do domény asuch.cas.cz, disk S:\ se automaticky neobjeví po přihlášení do sítě. Můžete si jej však připojit ručně z průzkumníka (Nástroje/Mapování síťového disku…). V dialogu si zvolíte požadované písmeno **S:** a do řádku cesta: **`\\cluster.asuch.cas.cz\pub`**

From:
https://navody.asuch.cas.cz/ -

Permanent link:
https://navody.asuch.cas.cz/doku.php/mapovani_disku?rev=1432094924

Last update: **2015/05/20 04:08**