

# Jak namapovat (připojit) disky P: a S:

Pro počítače v areálu Suchdol, na kterých běží Windows a jsou připojeny do domény asuch.cas.cz, probíhá při přihlášení uživatele automatické namapování (připojení) disků P: a S:. Pro připojení těchto disků z počítače mimo areál Suchdol musíte mít zajištěno připojení pomocí [VPN \(Virtual Private Network\)](#). Jejich funkce je následující:

- Disk P:** - každý uživatel má k dispozici na serverovém diskovém poli vyhrazenou kapacitu 200 GB pro ukládání svých osobních dat, existuje k němu přístup z internetu a je určitým způsobem chráněn před přepsáním nebo smazáním.
  - Tento diskový prostor lze u PC s Windows v areálu Suchdol najít v průzkumníku jako P:\.
  - Pokud pracujete na PC doma nebo obecně s počítačem, který není začleněn správcem do domény asuch.cas.cz, disk P:\ se automaticky neobjeví po přihlášení do sítě. Můžete si jej však připojit ručně z průzkumníka (Nástroje/Mapování síťového disku...). V dialogu si zvolíte požadované písmeno **P:** a do řádku cesta: `\\ds.asuch.cas.cz\home`.
- Bezpečnost dat**
  - Data v adresáři jsou ve výchozím nastavení přístupná pouze jeho vlastníkovvi (uživateli).
  - Zabezpečený přístup k obsahu disku P: z internetu je k dispozici pomocí webového prohlížeče na adrese <https://ds.asuch.cas.cz:5001>
- Disk S:** - Sdílený prostor na serveru, kde naleznete sdílené adresáře oddělení nebo projektů.
- Pokud pracujete na PC doma nebo obecně s počítačem, který není začleněn správcem do domény asuch.cas.cz, disk S:\ se automaticky neobjeví po přihlášení do sítě. Můžete si jej však připojit ručně z průzkumníka (Nástroje/Mapování síťového disku...). V dialogu si zvolíte požadované písmeno **S:** a do řádku cesta: `\\ds.asuch.cas.cz\[Zkratka_ustavu]`
  - pro UCHP - `\\ds.asuch.cas.cz\UCHP`
  - pro UEB - `\\ds.asuch.cas.cz\UEB`
  - pro GLU - `\\ds.asuch.cas.cz\GEO`
  - pro TC - `\\ds.asuch.cas.cz\TC`

# Jak namapovat (připojit) disk Z: INSTALACE

**Disk Z:** - je často mapován jako nový instalační disk, kde jsou k dispozici instalační soubory aplikací a operačních systémů.

- **pro Průzkumníka Windows** - `\\ds.asuch.cas.cz\Instalace`
- **pro Finder Mac OSX** - `smb:\\ds.asuch.cas.cz\Instalace` (`afp:\\ds.asuch.cas.cz\Instalace`)

Pokud nemáte počítač připojen do domény ASUCH (domácí počítače, notebooky, měřicí počítače apod.), musíte navíc v dialogu mapování disku ve Windows zaškrtnout volbu: **Připojit pomocí jiných přihlašovacích údajů**.

Tam zadejte přihlašovací jméno ve formě: ASUCH\uzivatel a vaše heslo.

From:

<https://navody.asuch.cas.cz/> -

Permanent link:

[https://navody.asuch.cas.cz/doku.php/mapovani\\_disku?rev=1723187071](https://navody.asuch.cas.cz/doku.php/mapovani_disku?rev=1723187071)

Last update: **2024/08/09 07:04**

