

Vzdálený přístup do sítě

K síti areálu Suchdol se lze vzdáleně připojit přes tzv. virtuální privátní síť - VPN. Pro připojení přes VPN se nejprve musíte nějakým způsobem připojit k Internetu a pak teprve „vytočit“ VPN připojení. Po úspěšném připojení se váš počítač bude chovat, jako kdyby byl uvnitř naší sítě a vy budete moci přistupovat ke všem sdíleným souborům a dalším síťovým službám ve stejném rozsahu jako z kteréhokoli počítače uvnitř sítě.

Instalátory VPN připojení

Nejjednodušší způsob přidání VPN připojení je použití následujících instalačních programů. Spuštěním programu se otevře instalační průvodce, který se podobá instalačním průvodcům běžných programů.


VPN připojení vytvořené tímto programem má ještě tu vlastnost, že při přihlášení do VPN automaticky připojí disky P a S. Při odhlášení je zase odpojí.

Při instalaci doporučuji zatrhnout, že chcete umístit ikonku na plochu.

[Instalátor pro 32bitová Windows](#)

[Instalátor pro 64bitová Windows](#)

Při přihlašování nezapomeňte uvést doménu „asuch“. Po přihlášení se na chvíli objeví dvě černá okna. V žádném případě je nezavírejte, pokud chcete, aby se připojili disky P a S. Za chvíli by měli sama zmizet.




Na rozdíl od přihlašování k Wi-Fi eduroam neslouží jako přihlašovací jméno celý email, ale pouze vaše uživatelské jméno.

Pokud na vás po zobrazení dialogu vyskočí chybové okno, že musíte vybrat telefonní číslo, pak klepněte na tlačítko Vlastnosti a vyberte „Připojení k Internetu je již navázáno.“


Ruční konfigurace VPN připojení

Připojení přes VPN je podporováno na následujících operačních systémech: Windows 98, NT, 2000, XP a novější. Připojit se lze i z Linux-u a pravděpodobně dalších Unix-ových OS. Jako příklad uvádím konfiguraci VPN na Windows 2000 Professional.


1. Z nabídky START vyberte „**Nastavení → Sítová a telefonická připojení → Vytvořit nové připojení,**“



2. Stiskněte tlačítko „Další“



3. Pokud chcete automaticky vytáčet počáteční připojení k internetu (Volny, Quick apod.) vyberte odpovídající připojení. Jinak zvolte „Nevytáčet počáteční připojení“ a stiskněte tlačítko „**Další**“.



Průvodce připojením k síti

Veřejná síť

System Windows může zajistit, aby připojení k veřejné síti bylo navázáno jako první.


Před navázáním virtuálního připojení může systém Windows automaticky vytvořit připojení k síti Internet nebo jiné veřejné síti.

☒ Nevytvářet počáteční připojení

☐ Automaticky vytvořit toto počáteční připojení:

< Zpět Další > Storno

4. Zadejte adresu VPN serveru „**vpn.asuch.cas.cz**“ a stiskněte tlačítko „**Další**“



Průvodce připojením k síti

Cílová adresa


Zadejte název nebo adresu cíle:

Zadejte název nebo adresu IP počítače nebo sítě, ke které se připojujete.


Název hostitele nebo adresa IP (například microsoft.cz nebo 123.45.6.78):

< Zpět Další > Storno

5. Dle svého uvážení vyberte vhodnou možnost a stiskněte tlačítko „**Další**“




6. Pojmenujte připojení, vyberte zda se má jeho ikona objevit na pracovní ploše a stiskněte tlačítko **„Dokončit“**




7. Stiskněte tlačítko **„Vlastnosti“**

8. Na záložce **„Možnosti“** zaškrtněte **„Zahrnout dotaz na doménu“** stiskněte tlačítko **„OK“**



9. Zadejte své uživatelské jméno, heslo a doménu stiskněte tlačítko „**Připojit**“



From:

<https://navody.asuch.cas.cz/> -

Permanent link:

https://navody.asuch.cas.cz/doku.php/vzdaleny_pristup_do_site?rev=1431864009

Last update: **2015/05/17 12:00**

